

Installation de Jitsi-Meet sur LXC debian buster (10)

Installation du container sur le serveur hôte

```
lxc-create -t download -n jitsimeet -- -d debian -r buster -a amd64
```

Mise à jour du fichier de configuration LXC pour la partie réseau

```
vim /var/lib/lxc/jitsimeet/config
...
# Network configuration
lxc.net.0.type = veth
lxc.net.0.link = br0
lxc.net.0.flags = up
lxc.net.0.name = eth0
lxc.net.0.hwaddr = XX:XX:XX:XX:XX:XX
lxc.net.0.ipv4.address = x.y.z.t/32
lxc.net.0.ipv4.gateway = a.b.c.d
lxc.net.0.ipv6.address = 2001:41d0:.../64
lxc.net.0.ipv6.gateway = 2001:41d0:...
```

Démarrage et raccordement

```
lxc-start -n jitsimeet
lxc-attach -n jitsimeet
```

Dans le container

Modification réseau, ajout des serveurs de noms

```
vim /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet manual
```

```
</code> vim /etc/resolv.conf nameserver 213.186.33.99 nameserver 8.8.8.8 </code>
```

Installation de jitsi-meet

```
dpkg-reconfigure locales
apt install sudo wget man bash-completion gpg less bind9-host inetutils-ping
vim /etc/bash.bashrc # Décommenter les lignes concernant bash-completion
source /etc/bash.bashrc
```

```
wget -q0 - https://download.jitsi.org/jitsi-key.gpg.key | sudo apt-key add -
sudo sh -c "echo 'deb https://download.jitsi.org stable/' >
/etc/apt/sources.list.d/jitsi-stable.list"
apt update
apt -y install jitsi-meet
# Renseigner le domaine à créer
```

```
vim /etc/hosts
127.0.1.1 visio.example.com visio
```

```
hostname visio
hostname --fqdn
```

Installation des certificats letsencrypt

```
apt install python-certbot-nginx
nginx -s stop
certbot certonly -d visio.example.com
vim /etc/nginx/sites-enabled/visio.example.com.conf #Remplacer les
certificats auto-signés par les certificats LE
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/visio.example.com/privkey.pem;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/visio.example.com/fullchain.pem;
vim /etc/letsencrypt/renewal/visio.example.com.conf
nginx -s reload
```

Sécurisation de l'authentification

Installation du module SIP

```
apt install jigasi -y
```

Activer l'authentification

```
vim /etc/prosody/conf.avail/visio.example.com.cfg.lua
VirtualHost "visio.nuaje.fr"
    -- enabled = false -- Remove this line to enable this host
    authentication = "internal_plain"
```

```
echo "org.jitsi.jicofo.auth.URL=XMPP:visio.example.com" >>
/etc/jitsi/jicofo/sip-communicator.properties
```

Enregistrer un utilisateur

```
prosodyctl register user visio.example.com
service prosody restart
```

From:

<https://wiki.pielo.net/> - **Pielo.net - Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.pielo.net/jitsi-meet-sur-lxc?rev=1585330950>

Last update: **2020/03/27 17:42**

